

Электронные идентификаторы «Рутокен ЭЦП»

Для корректной работы в системе Му-Bank с использованием идентификатора «Рутокен ЭЦП» на вашем компьютере необходимо установить:

- Web - браузер последней версии Google Chrome (рекомендуем) либо Mozilla Fire Fox, Opera.
- Дополнительное программное обеспечение «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен».


Примечание: Перед началом установки «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен» рекомендуется отсоединить идентификатор Рутокен от USB – порта компьютера.

Инструкция пользователя по установке поддержки «Рутокен ЭЦП»


1. Установка Рутокен Плагина


1.1. Для применения идентификатора «Рутокен ЭЦП» при работе в системе Му-Bank необходимо установить программное обеспечение «Рутокен Плагин».

Для этого на главной странице сайта <https://online.kkb.kg> откройте меню и нажмите пункт

«». В открывшемся окне выберите пункт «[Рутокен Плагин](#)».

Выбрав пункт, переходите на новую вкладку в браузере. В открывшемся окне нажмите пункт

«», должно появиться следующее окно, в котором необходимо прочитать Лицензионное соглашение и после этого установить галочку на пункт «Условия Лицензионного

соглашения прочитаны и приняты в полном объеме» и нажать кнопку «».

После принятия условия откроется новая вкладка в браузере и начнется загрузка файла «**Рутокен Плагин для Windows**» (как показано на рисунке), дождитесь окончания загрузки файла.


ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

Загружается файл **Рутокен Плагин для Windows**.


Загрузка начнется автоматически через **3 секунды**. Если загрузка не началась, [используйте прямую ссылку](#) для принудительной загрузки файла.

Примечание: Загружаемый файл находится в папке «Загрузки» внутри «Мои Документы».


1.2. Когда загрузка файла закончится, переходите на папку «Загрузки». Запустите скачанный EXE. файл

«» и следуйте указаниям. На рисунках показаны основные этапы работы мастера установки.


1.3. На открывшем окне нажмите кнопку «Далее»




- 1.4. В следующем окне выберите пункт «Установка для всех пользователей компьютера» и нажмите кнопку «Далее».




- 1.5. После проверки компонентов системы будет предложено установить данное приложение. Нажмите «Установить».



- 1.6. Начнется установка «Рутокен Плагин» (как показано на рисунке). Дождитесь окончания установки.



1.7. После успешной установки появится следующее окно, в котором нажмите кнопку «Готово»



2. Установка драйверов Рутокен



Установка Драйверов выполняется аналогично.

2.1. После успешной установки «Рутокен Плагин» осталось установить «Драйверы Рутокен».

Для этого перейдите на главную страницу сайта <https://online.kkb.kg> и нажмите меню

«  ». В открывшемся окне выберите пункт, нажав на надпись «[Драйверы Рутокен](#)».

Выбрав пункт, переходите на новую вкладку в браузере. В открывшемся окне нажмите пункт

«  [Драйверы Рутокен для Windows, EXE](#) », должно появиться следующее окно, в котором необходимо прочитать Лицензионное соглашение, после этого установить галочку на пункт «Условия Лицензионного соглашения прочитаны и приняты в полном объеме» и нажать кнопку «  ».

После принятия условия откроется новая вкладка в браузере и начнется загрузка файла «Драйверы Рутокен для Windows, EXE» (как показано на рисунке), дождитесь окончания загрузки файла.


ЗАГРУЗКА ФАЙЛА


Загружается файл **Драйверы Рутокен для Windows, EXE**.

Загрузка начнется автоматически через **2 секунды**. Если загрузка не началась, [используйте прямую ссылку](#) для принудительной загрузки файла.


Примечание: Загружаемый файл находится в папке «Загрузки» внутри «Мои Документы».

2.2. Когда закончится загрузка файла, переходите на папку «Загрузки», запустите скачанный EXE. файл




«  » и следуйте указаниям. На рисунках показаны основные этапы работы мастера установки.


- 2.3. В появляющемся окне установите галочку в пункт «Создать на Рабочем столе ярлык Панель управления Рутокен» и нажмите кнопку «Установить».




- 2.4. После этого начнется процесс установки «Драйверы Рутокен». Дождитесь окончания установки: процесс может занять несколько минут.



- 2.5. Процесс установки «Драйверы Рутокен» завершен, нажмите кнопку «Закреть»




- 2.6. Во время установки драйверов Рутокен, возможно, потребуется перезагрузка компьютера – выполните это требование




Установка поддержка идентификатора «Рутокен ЭЦП» завершена.

3. Вход в системы «My-Bank» с использованием идентификатора «Рутокен ЭЦП»


- 3.1. После окончания установки «Рутокен Плагин» и «Драйверы Рутокен» подключите идентификатор «Рутокен ЭЦП» к USB - порту вашего компьютера. В области Панель уведомлений панели задач появится сообщение об обнаружении системой подключенного идентификатора «Рутокен ЭЦП» (как показано на рисунке).




- 3.2. Для входа в системы «MY-Bank» откройте web-браузер Google Chrome и введите доменное имя <https://online.kkb.kg>. В открывшемся окне выберите способ для авторизации «Вход».



- 3.3. В выпадающем окне в поле «Крипто-устройство» появится надпись «Рутокен ЭЦП#0», в поле «Сертификат» появится имя клиента. В поле «ПИН-код» введите ПИН-код идентификатора Рутокен ЭЦП. *Внимание!!! По умолчанию для идентификатора Рутокен установлен ПИН-код: «12345678» для одного раза. Банк рекомендует изменить ПИН-код идентификатора «Рутокен ЭЦП» для вашей безопасности.*




Примечание: Убедитесь, что для идентификатора «Рутокен ЭЦП», включено «Адаптер Рутокен Плагин». Для этого в правом верхнем углу браузера Google Chrome нажмите кнопку «☰», в выпадающем окне выберите пункт «Настройки» - «Расширения» и установите галочку в пункте «Адаптер Рутокен Плагин» (как показано на рисунке).




4. Инструкция по изменению ПИН-кода идентификатора «Рутокен ЭЦП»

4.1. Для того, чтобы изменить ПИН-код идентификатора «Рутокен ЭЦП», откройте «Панель управления Рутокен» (как показано на рисунке).




4.2. В открывшемся окне выберите вкладку «Администрирование» и нажмите кнопку «Ввести PIN-код». В открывшемся окне выберите пункт «Пользователь», введите PIN-код и нажмите кнопку «ОК» (как показано на рисунке).

Внимание!!! По умолчанию для идентификатора Рутокен установлен PIN-код: «12345678».



4.3. После нажатия кнопки «ОК» разблокируется пункт «Изменить PIN-коды пользователя или Администратора. Необходимы соответствующие права доступа», нажмите кнопку «Изменить».



4.4. В следующем окне введите новый PIN-код идентификатора Рутокен, затем нажмите кнопку «ОК».

